

## Routenimport für TomTom Rider neue Serie ab 2016

(Funktionalität der Routen wurde auf einem TomTom Rider 400 vom ADAC Nordrhein erfolgreich getestet)


Für die neue TomTom Rider Serie gibt es zwei Importmöglichkeiten von Routen: 1x per USB Kabel am PC und 1x ohne Kabel mittels dem Online Portal TomTom MyDrive.

Import per USB Kabel:

Wichtig: Für die Verbindung immer das von TomTom mitgelieferte USB-Kabel nutzen!

1. Das Navi bitte per USB mit dem PC verbinden, anschließend auf dem Display am Rider auf „Route importieren“ drücken.
2. Es wird am PC ein neues Laufwerk gefunden „TomTom Rider“. Nun Doppelklick auf „Interner Speicher“.
3. Die Routen-Dateien müssen nun hierher kopiert werden. **(siehe Abb 1.)**
4. Anschließend auf dem Display vom Rider auf „Fertig“ drücken.
5. Nun auf dem Display des Rider die gewünschten Routen auswählen und auf „Importieren“ drücken.
6. Nach erfolgreicher Importmeldung kann das Navi wieder vom PC getrennt werden.
7. Die Routen finden Sie im Gerät unter: **Meine Routen**.

Die Grundeinstellung des Navis wie z.B. Autobahnbenutzung (**Ja**) und Routeneinstellung (**Schnell**) sollten aktiviert bleiben! Wenn vorhanden: Fahrzeug auf (**Motorrad**) setzen! Sie können sich per Autobahn bis zum ersten Zwischenziel leiten lassen, die weiterführende Tour findet automatisch über Landstraßen statt. Unterschiede zwischen ITN und GPX Dateien und der passenden Vorgehensweise sind im jeweiligen Routenordner für TomTom Rider 400 in der Liesmich.txt Datei zu finden.



(Abb 1.)

Eine weitere Möglichkeit GPX-Routen bzw. Tracks in die neuen TomTom Navis zu importieren, ist die Synchronisierung über TomTom MyDrive.

Import kabellos:

1. TomTom Rider per Handy Hotspot verbinden, falls älteres Modell. Eine Verbindung zu MyDrive muss hergestellt werden (siehe Handbuch zu TomTom Rider).
2. Per PC die Internetseite [www.mydrive.tomtom.com/de](http://www.mydrive.tomtom.com/de) aufrufen und mit den eigenen Benutzerdaten einloggen.
3. Anschließend links auf „Meine Routen“ und anschließend auf „GPX-Datei-Importieren“ klicken.
4. Auf „Datei auswählen“ klicken und anschließend die ausgesuchten GPX-Dateien aus der NavBikeTour auswählen, die importiert werden sollen.
5. Danach die Route(n) in MyDrive aufrufen und die Synchronisierung zu anderen Geräten aktivieren.
6. Danach steht/stehen die Route/n in wenigen Sekunden auf dem TomTom Rider zur Verfügung. Sollte dies nicht der Fall sein, dauert es ausnahmsweise etwas länger.